

「FXTF_HLactivator」

「FXTF_HLactivator (ハイロー・アクティベーター)」は決済に使われるインディケータです。

「FXTF_HLactivator」の決済シグナル


ハイロー・アクティベーターは、ロバート・クラウス氏が紹介したインディケータで、その実体は3期間の高値移動平均・安値移動平均です。エントリーのシグナルというよりは、どこで決済するかを考えるための指標として有効と考えられています。

【特徴】

- ・上昇トレンドでは3期間の安値移動平均線を表示し、下降トレンドでは3期間の高値移動平均線を表示します。
- ・最新のローソク足が更新されると指標の値も変化してしまうため、ハイロー・アクティベーターでは指標を1期間先行させ、ひとつ前の確定した足により計算された指標を使います。
- ・トレンド転換時にアラートを通知できます。(初期設定では通知オフ)

▼例) 「FXTF_HLactivator」の表示例

上昇局面では緑のラインとなり、下降局面ではピンクのラインで表示されます。



「FXTF_HLactivator」

【決済シグナル】

- ・ローソク足がハイロー・アクティベーターを下抜けしたとき、買いポジションを決済します。
- ・ローソク足がハイロー・アクティベーターを上抜けしたとき、売りポジションを決済します。


【注意点】

本インディケータは「FXTF MT4 PCインストール版」専用です。他社の提供するMT4上では稼動しませんのでご注意ください。

また、スマホアプリで使用することもできません。

「FXTF_HLactivator」の表示方法


ナビゲーターウィンドウの「インディケータ」からインディケータを選択して、チャート上にドラッグ&ドロップすることで、チャート上に表示することができます。



トレンド転換時にアラートを通知する

本ツールでは、ハイローアクティベーターのトレンド転換時にアラートを通知することが可能です。


初期設定では通知無しの設定のため、アラート通知を利用したいときはパラメータ設定を変更してください。



「FXTF_HLactivator」

パラメータ設定方法

MT4チャート上の右クリックメニュー⇒表示中のインディケータ⇒「FXTF_HLactivator」を選択した状態で「編集」ボタンをクリック⇒タブ「パラメーターの入力」で設定します。



alertsOn	<p>trueのとき、ハイローアクティベーターのトレンド転換時にアラート通知します。</p> <p>初期設定ではfalse（通知しない）です。 ※ハイローアクティベーターのトレンド転換は、確定したローソク足で判定します。リアルタイムで生成中のローソク足で上昇・下降が切り替わっている時には通知しません。</p>
alertsMessage	<p>trueのとき、トレンド転換時にメッセージで通知します。</p> <p>初期設定ではfalse（アラートメッセージ通知しない）です。 ※アラートメッセージの表示は、alertsOn=true（通知する）の設定となっていることが前提です。alertsOnがfalseであれば本設定に関わらずアラート通知はされません。</p>
alertsSound	<p>trueのとき、トレンド転換時にアラート音で通知します。</p> <p>初期設定ではfalse（アラート音通知しない）です。 ※アラートメッセージの表示は、alertsOn=true（通知あり）の設定となっていることが前提です。alertsOnがfalseであれば本設定に関わらずアラート通知はされません。</p>
SoundFile	<p>「alertsSound」がtrueのときに鳴らすアラート音のサウンドファイルを指定します。</p> <p>初期設定は「alert2.wav」です。 ※お使いのPCにインストールされているMT4のデータフォルダに格納されているサウンドファイルを再生します。 本パラメータで指定した名称のサウンドファイルが存在しない場合は、アラート音が再生されません。</p>


「FXTF_HLactivator」

アラート音を変更したいとき

①MT4のSoundsフォルダに、外部で入手したサウンドファイルを格納します。
 ※既存のサウンドファイルを使用する場合は格納不要です。

【Soundsフォルダの確認方法】


画面左上[ツール]⇒[オプション]⇒[音声設定]⇒「フォルダー名」をプルダウン⇒
 [choose other...]を押下⇒表示されるファイル名を確認してください。
 (以下の手順②でこのファイル名に変更します。)



②「FXTF_HLactivator」の設定画面[パラメーターの入力]内の[SoundFile]名を①で確認したサウンドファイル名と同じ名前に変更し、最後に「OK」を押下してください。
 ※各アラートを「false」⇒「true」に変更しないと通知しませんのでご注意ください。
 ※①のSoundsフォルダに格納したサウンドファイル名と②のSoundFile名が同じではないと音は鳴りません。

【設定画面表示方法】

MT4チャート上で右クリック⇒[表示中のインディケータ]⇒「FXTF_HLactivator」を選択した状態で「編集」ボタンをクリック



「FXTF_HLactivator」

当ツールは、お取引の参考となる情報の提供を目的とするもので、投資方針や時期選択などの最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。