

FXTF_Quick_Sell

「FXTF_Quick_Sell」は、「FXTF_Default_Amount」で設定したロット数で、スピーディーに「買い」の新規成行注文を発注します。「FXTF_Default_Amount」とセットで使用します。「自動売買」がONの状態で使用できます。

※スクリプトを使用したお取引には、一部の通貨ペアでスクリプト取引手数料がかかります。詳細は下記FAQをご参照ください。

https://www.fxtrade.co.jp/q-fx_cfd-mt4trading4/

スクリプトの導入

マイページから「FXTF_Quick_Sell.ex4」をダウンロードします。

FXTF MT4 PCインストール版を起動して、「ファイル」より「データフォルダを開く」をクリックします。

「MQL4」を開き「Scripts」フォルダの中にダウンロードした「FXTF_Quick_Sell.ex4」ファイルを格納してください。

スクリプトの実行

「ナビゲーター」ウィンドウの「スクリプト」欄にある「FXTF_Quick_Sell」を、該当のチャート上にドラッグ&ドロップします。

「FXTF_Default_Amount」で設定しているロット数で注文を行います。

自動売買をONにする

チャート上にドラッグ&ドロップする

注文番号 /	時間	取引種別	数量	通貨ペア	価格	決済定指値(L...)	決済定指値(T/P)	価格	手数料	スワップ	損益
37202887	2020.11.05 09:24:51	buy	0.01	usdjpy-cd	104.286	0.000	0.000	104.305	0	0	19 x
37203094	2020.11.05 05:33:18	buy	0.01	usdjpy-cd	104.310	0.000	0.000	104.305	0	0	-5 x
37203126	2020.11.05 05:34:16	sell	0.01	usdjpy-cd	104.307	0.000	0.000	104.306	0	0	1 x
残高:1952342 JPY 有効証拠金:1952357 必要証拠金:0.344 余剰証拠金:1944016 証拠金維持率:23398.82%											
37007699	2020.11.02 05:27:42	buy limit	0.60	usdjpy-cd	104.000	0.000	0.000	104.306			x

約定するとターミナルの「取引」タブにポジションが表示されます。

注文が失敗した場合は、アラートが表示されます。

「No setting found. Please configure [FXTF - Default Amount].」と表示された場合は、スクリプト「FXTF_Default_Amount」を実行して、デフォルトのロット数を設定してください。

